


Télécharger et installer le système



ATTENTION, CE TUTORIEL CONCERNE PRIMTUX LIBERTÉ. POUR INSTALLER PRIMTUX-EIFFEL RC, RENDEZ-VOUS [SUR CETTE PAGE](#).



Télécharger

Téléchargement sur [Sourceforge](#)

Lorsque vous aurez téléchargé le fichier ISO, il est conseillé de vérifier sa somme de contrôle, le md5sum : ouvrir pcmanfm (menu flèche ⇒ Fichiers), se placer dans le répertoire de l'ISO, puis onglet Outils, cliquer sur « Ouvrir le dossier actuel dans un terminal ». Dans ce terminal, taper :

md5sum PrimTux-2015-10-20-Liberte.iso

Si le nombre donné est égal à celui-ci, votre ISO est fiable :

9e4e2b34c8fefe6873c9c7b5a23b2523

Vous pourrez alors graver ce fichier sur un DVD avec la fonction « graver une image ISO » de votre logiciel de gravure, ou bien le transférer sur une clé USB au moyen de [Créer une clé USB PrimTux avec Rufus sous Windows](#) ou bien [Etcher](#), cela afin de pouvoir démarrer une session Live de PrimTux.


Préparer le disque dur et installer PrimTux



ATTENTION, VEILLEZ À NE PAS APPORTER DE MODIFICATIONS À LA VERSION LIVE AVANT DE L'INSTALLER, FAUTE DE QUOI, ELLES SERONT PRISES EN COMPTE. SI VOUS AVEZ UN DOUTE, REDÉMARREZ ET COMMENCEZ DIRECTEMENT LE CYCLE D'INSTALLATION.

Démarrer PrimTux en Live systeme


Si vous avez gravé l'ISO de PrimTux sur un DVD et que vous démarrez l'ordinateur en bootant sur le DVD, voici l'écran que vous verrez apparaître.





Cliquez sur le **Tux Prof**. Le mot de passe est « **tuxmaitre** »


Etape 1: Cliquer sur le menu flèche « Gestion des disques »




Le mot de passe est « **tuxmaitre** ».


Etape 2: Suppression des partitions existantes


Supprimez les partitions existantes en cliquant droit ⇒ supprimer. Si elles sont montées (parce-que vous avez consulté le contenu), il faudra les démonter pour les supprimer.





Validez en cliquant sur cette petite flèche :







Etape 3: Création des partitions

Création de la partition principale


Cliquez droit sur le disque ⇒ Nouvelle



Choisir une taille équivalente au disque dur entier moins 1,5 fois la taille de la mémoire vive (RAM):
exemple: mon disque dur fait 40 go, j'ai une mémoire vive de 1 go $\Rightarrow$ ma première partition aura une taille de $40 \text{ go} - 1,5 \text{ fois } 1 \text{ go}$, soit 38,5 go.




Choisir ext4 comme système de fichiers, et renseignez le champ « étiquette », vous pouvez choisir primtux ou un autre nom, puis cliquer sur « Ajouter ».




Création de la partition de swap (mémoire étendue)


Cliquer droit sur l'espace non alloué, puis sur « Nouvelle ».




Choisir « linux-swap »





Cliquer sur « Ajouter ».



Valider en cliquant sur la petite flèche.





Fermer le gestionnaire de disque.

Étape 4: Installer PrimTux



Nous vous conseillons l'installation par copie complète du système Live, car elle permet de conserver les quatre utilisateurs, Mini, Super, Maxi et Prof. Ce type d'installation ne fige pas la distribution, elle la copie sur le disque. Vous pourrez ensuite mettre à jour PrimTux et ajouter des applications.

Les quatre utilisateurs avec leur environnement seront copiés, les logins et mots de passe seront les mêmes que sur le live. Suivez les étapes de ce tutoriel pour exécuter une installation de ce type.

Cliquer sur « Installer PrimTux ».




Cliquer sur le bouton « **Retour** »




Choisir « Copie du système »




Choisir la partition principale et sélectionner comme point de montage « / ».




Valider les changements en cliquant sur la petite flèche verte.




Choisir la partition « **swap** » et sélectionner comme point de montage « **SWAP** ».



Valider les changements en cliquant sur la petite flèche verte.



Cliquer sur « **Suivant** ».



Étape 5: Cliquer sur « Démarrer » pour commencer l'installation





Étape 6: Fermer cette fenêtre et redémarrer


Prenez soin d'enlever votre support (DVD ou clé USB) contenant le système live, PrimTux est prêt à s'exécuter depuis le disque dur.



Écran de démarrage : vous pouvez choisir « ordinateur moderne (PAE) » ou « Ordi-Nausore (non-PAE) »

Last update:
2022/10/04
19:49

telecharger_et_installer_le_systeme https://wiki.primtux.fr/doku.php/telecharger_et_installer_le_systeme?rev=1552829127



From:
<https://wiki.primtux.fr/> - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.primtux.fr/doku.php/telecharger_et_installer_le_systeme?rev=1552829127

Last update: **2022/10/04 19:49**

