


Lire un CD ou un DVD automatiquement à l'insertion

Déverrouiller les bureaux élèves en session administrateur:




Actions à effectuer dans la session concernée (ici super)


- Ouvrir PCManFM (le gestionnaire de fichiers par défaut):




- Édition > Préférences > Gestion des supports amovibles:




- Décocher “Afficher les options disponibles pour les supports amovibles quand ils sont insérés”:




- Fermer
- Cliquer droit sur le bureau et ouvrir le répertoire personnel avec Rox-Filer:




- Cliquer 2 fois sur “Aller au répertoire père”:




- Aller dans /usr/share/applications et ouvrir “exo-preferred-applications.desktop”:




- Onglet "Utilitaires", sélectionner "Autre" et choisir spacefm (attention, pas spacefm-auth):






- Valider:




- Choisir spacefm et fermer:



- Ouvrir spacefm:

Pour le trouver, ouvrir pcmanfm ⇒ édition ⇒ préférences ⇒ agencement ⇒ Afficher dans les emplacements:




- Cocher Applications:

Préférences


Général	Interface utilisateur
Affichage	<input type="checkbox"/> Toujours afficher la barre des onglets
Agencement	Largeur maximale d'étiquette d'onglet : <input type="text" value="32"/>
Gestion des supports amovibles	Arborescence
Avancé	<input type="checkbox"/> Masquer le dérouleur en cas de dossier vide ou verrouillé
Modules	Afficher dans les emplacements :
	<input type="checkbox"/> Dossier personnel
	<input type="checkbox"/> Bureau
	<input checked="" type="checkbox"/> Corbeille
	<input type="checkbox"/> Racine du système de fichiers
	<input checked="" type="checkbox"/> Applications
	<input type="checkbox"/> Appareils
	<input checked="" type="checkbox"/> Réseau

- Elles vont apparaître à gauche dans pcmanfm sous la corbeille:

Rubrique “Autres”, appuyer sur **Ctrl** + **H** pour afficher les applications cachées et choisir “Ouvrir un dossier avec SpaceFM”:



- Périphériques ⇒ Paramètres ⇒ lancer automatiquement si CD audio:




- Écrire:

```
vlc -vvv cdda://
```

. Pour un DVD, il faudra choisir “lancer automatiquement si DVD vidéo” et écrire:

```
vlc -vvv --fullscreen dvd://
```


:



- Cacher de nouveau les applications sous super en décochant “Applications” dans l'agencement de PCmanFM.

Actions à effectuer en session administrateur

- Ouvrir PCManFM, appuyer sur **Ctrl** + **H** pour afficher les fichiers cachés et ouvrir le fichier `/home/UTILISATEUR/.fluxbox/startup` de la session concernée (ici UTILISATEUR est remplacé par 02-super) avec leafpad:



- Juste avant “exec fluxbox”, ajouter

```
exec spacefm -d &
```

et enregistrer:

```
exec /usr/local/bin/primtux/handymenu-super &
# exec /usr/local/bin/primtux/handymenu-maxi &
# exec /usr/local/bin/primtux/accueil &
# exec xscreensaver -nosplash &
exec spacefm -d &
exec fluxbox
# or if you want to keep a log:
# exec fluxbox -log "/home/primtux/.fluxbox/log"
```

- Redémarrer

From:

<https://wiki.primtux.fr/> - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.primtux.fr/doku.php/cd-auto?rev=1480611287>

Last update: **2022/10/04 19:49**

