

# primtux-nfs-share

## En developpement

Testé et fonctionnel sur la dernière primtux.

## Installation

```
wget
https://github.com/CyrilleBiot/primtux-nfs-share/raw/main/primtux-nfs-share_
1.1_all.deb
sudo dpkg -i primtux-nfs-share_1.1_all.deb
```

## Utilisation

Un groupe spécifique est créé : **primtux-nfs** comprenant les utilisateurs **01-mini**, **02-super**, **03-maxi**, **administrateur**.

### Sur le poste serveur

Le serveur doit avoir une **IP Fixe**.

Fichiers modifiés **/etc/hosts.allow**, **/etc/exports**

#### Dossiers créés

```
----- /home/01-mini/partage-mini
----- /home/02-super/partage-super
----- /home/03-maxi/partage-maxi
----- /home/administrateur/partage-administrateur
```

### Syntaxe

```
sudo bash primux-nfs-share-server.sh
```

### Effacer la configuration

```
sudo bash primux-nfs-share-server.sh clean
```

### Sur les postes clients

**Fichier modifié** : /etc/fstab

## Dossiers créés

```
----- /home/01-mini/partage-mini
----- /home/02-super/partage-super
----- /home/03-maxi/partage-maxi
----- /home/administrateur/partage-administrateur
```

## Syntaxe

```
sudo bash primux-nfs-share-client.sh <IP-V4-DU-SERVEUR><code>
```

**\*\*Effacer la configuration\*\***

```
<code>sudo bash primux-nfs-share-client.sh clean
```

## Revenir à la configuration d'origine

Le script permet de rétablir la configuration d'origine

- Suppression du groupe spécifique primtux-nfs-share
- Suppression des dossiers créés
- Suppression des insertions dans fstab, hosts.allow, exports

## Montage

Les montages se font à l'installation du paquet client. Les ressources sont montées sur toutes les sessions. Une déconnexion de la session ne remet pas en cause le montage. Les montages se font à l'initialisation de la machine. Donc aucune intervention particulière de l'utilisateur.

## Attention

Ne fonctionne qu'en ipv4

## Bugs

Faire remonter les bugs : <https://github.com/CyrilleBiot/primtux-nfs-share/issues>

— *cyrille* 2021/03/10 16:12

From:

<https://wiki.primtux.fr/> - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.primtux.fr/doku.php/primtux-nfs-share>

Last update: **2022/10/04 19:49**

