


Démarrer sur une clé usb PrimTux créée avec Easy2Boot

Au démarrage de la clé, deux affichages sont possibles:


Démarrage en mode UEFI de PrimTux5-Lubuntu-18.04-amd64

Si cet écran est affiché, votre PC est en UEFI, continuez le test ou installez PrimTux.




Démarrage en mode Bios


- Si cet écran est affiché, votre PC supporte le mode Bios, appelé aussi "Legacy". Si votre machine possède au moins 2 Go de mémoire vive (RAM), installez PrimTux5-Lubuntu-18.04-amd64 en choisissant cette option:



- Si votre machine possède moins de 2 Go de RAM (mémoire vive), choisissez cette option:



Ce menu vous sera alors proposé. Choisissez l'entrée "2 Menu LINUX":



Puis sélectionnez "0 ptx5-i386"

Laissez charger jusqu'à l'affichage du menu de démarrage de PrimTux.



Réinitialiser la clé en démarrage UEFI (possible uniquement sur un PC Windows)


Insérer la clé et ouvrir le répertoire “_ISO”

_ISO				
	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers		
 autorun.inf	14/04/2014 19:42	Informations de c...	1 Ko	
 autounattend.xml	12/05/2013 09:18	Document XML	100 Ko	
 e2b.ico	26/04/2019 20:07	Icône	10 Ko	
 grldr	28/10/2019 08:13	Fichier	324 Ko	
 Make_E2B.exe	07/06/2019 19:49	Application	160 Ko	
 MAKE_E2B_USB_DRIVE (run as admin).cmd	04/07/2018 22:07	Script de comman...	1 Ko	
 MAKE_THIS_DRIVE_CONTIGUOUS.cmd	04/07/2018 22:05	Script de comman...	1 Ko	
 menu.lst	21/01/2019 23:06	Fichier LST	1 Ko	
 QEMU_MENU_TEST (run as admin).cmd	30/03/2019 20:48	Script de comman...	1 Ko	
 unattend.xml	12/05/2013 09:19	Document XML	100 Ko	
 UPDATE_E2B_DRIVE.CMD	16/03/2019 09:48	Script de comman...	14 Ko	
 Win7PESE.ini	12/02/2017 13:09	Paramètres de con...	2 Ko	
 Win8PESE.ini	12/02/2017 13:09	Paramètres de con...	2 Ko	
 Win10PESE.ini	12/02/2017 13:09	Paramètres de con...	2 Ko	

Exécuter l'application "SWITCH_E2B"

	ANTIVIRUS	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
	AUTO	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
	BACKUP	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
	docs	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
	DOS	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
	e2b	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
	LINUX	29/11/2019 18:43	Dossier de fichiers	
	MAINMENU	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
	UTILITIES	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
	UTILITIES_MEMTEST	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
	WIN	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
	WINDOWS	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
	WINPE	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
	_CheckForUpdate.cmd	06/05/2019 11:50	Script de comman...	1 Ko
	_Download URLs - Shortcut	14/02/2019 19:55	Raccourci	2 Ko
	_Make_Ext.bat	14/02/2019 20:04	Fichier de comma...	1 Ko
	_Snappy Driver Installer.bat	14/02/2019 20:29	Fichier de comma...	1 Ko
	_SysInfo.bat	14/02/2019 20:06	Fichier de comma...	1 Ko
	CONTIG.ISO	14/06/2014 21:48	Fichier d'image dis...	488 284 Ko
	E2B_Editor.exe	25/07/2019 09:34	Application	272 Ko
	PimpMyDrive.cmd	03/08/2018 11:14	Script de comman...	3 Ko
	ReadMe.txt	30/09/2019 19:21	Document texte	9 Ko
	ReadMe_where_to_put_files.txt	06/01/2019 23:16	Document texte	9 Ko
	Sample_MyBackground.jpg	13/12/2017 16:38	Fichier JPG	80 Ko
	Sample_MyE2B.cfg	20/09/2019 12:21	Fichier CFG	45 Ko
	SUB_MENU_Maker.cmd	07/09/2018 14:23	Script de comman...	4 Ko
	SWITCH_E2B.exe	04/11/2019 19:43	Application	731 Ko
	TXT_Maker.exe	08/10/2018 14:30	Application	68 Ko

Double-cliquer sur “ptx5-lubuntu-18.04-amd64.imgPTN” et cliquer sur “OK” au message affiché. La clé est de nouveau prête à démarrer en mode UEFI.



From:

<https://wiki.primtux.fr/> - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.primtux.fr/doku.php/e2b>

Last update: **2022/10/04 19:49**

